

Ustawienia serwerów poczty e-mail z firmy PolTel

Ustawienia obowiązujące do 2/20/2012

POP Server	pop3.poltel.us
POP Port	110
SMTP Server	smtp.poltel.us
SMTP Port	25
Outgoing Server Requires SMTP Authentication	<input checked="" type="checkbox"/>

Ustawienia obowiązujące od 2/21/2012

POP Server	pop.bluedomino.com
POP Port	110
SMTP Server	smtp.bluedomino.com
SMTP Port	587
Outgoing Server Requires SMTP Authentication	<input checked="" type="checkbox"/>

Lokalizacja ustawień w popularnych programach pocztowych

1) Microsoft Outlook Express

Tools ⇒ **Accounts...** ⇒ zakładka **Mail** ⇒ wybieramy konto e-mail ⇒ przycisk **Properties** ⇒ zakładka **Servers** ⇒ nazwy serwerów wpisujemy w sekcji **Server Information** ⇒ zaznaczamy **My server requires authentication** w sekcji **Outgoing Mail Server** ⇒ zakładka **Advanced** ⇒ wpisujemy ustawienia portów w sekcji **Server Port Numbers**

2) Microsoft Outlook 2003

Tools ⇒ **E-Mail Accounts...** ⇒ zaznaczamy **View or change existing e-mail accounts** i klikamy **Next** ⇒ wybieramy konto e-mail ⇒ przycisk **Change** ⇒ nazwy serwerów wpisujemy w sekcji **Server Information** ⇒ klikamy przycisk **More Settings ...** ⇒ zakładka **Outgoing Server** ⇒ zaznaczamy **My outgoing server (SMTP) requires authentication** oraz **Use same settings as my incoming mail server** ⇒ zakładka **Advanced** ⇒ wpisujemy ustawienia portów w sekcji **Server Port Numbers**

3) Microsoft Outlook 2007

Tools ⇒ **Accounts Settings...** ⇒ zakładka **E-mail** ⇒ wybieramy konto e-mail ⇒ przycisk **Change...** ⇒ nazwy serwerów wpisujemy w sekcji **Server Information** ⇒ klikamy przycisk **More Settings ...** ⇒ zakładka **Outgoing Server** ⇒ zaznaczamy **My outgoing server (SMTP) requires authentication** oraz **Use same settings as my incoming mail server** ⇒ zakładka **Advanced** ⇒ wpisujemy ustawienia portów w sekcji **Server Port Numbers**

4) Microsoft Outlook 2010

File ⇒ **Info** ⇒ **Accounts Settings...** ⇒ **Account Settings... Add and remove accounts or change existing connection settings.** ⇒ zakładka **E-mail** ⇒ wybieramy konto e-mail ⇒ przycisk **Change...** ⇒ nazwy serwerów wpisujemy w sekcji **Server Information** ⇒ klikamy przycisk **More Settings ...** ⇒ zakładka **Outgoing Server** ⇒ zaznaczamy **My outgoing server (SMTP) requires authentication** oraz **Use same settings as my incoming mail server** ⇒ zakładka **Advanced** ⇒ wpisujemy ustawienia portów w sekcji **Server Port Numbers**

5) Windows Live Mail

Tools ⇒ **Accounts...** ⇒ sekcja **Mail** ⇒ wybieramy konto e-mail ⇒ przycisk **Properties** ⇒ zakładka **Servers** ⇒ nazwy serwerów wpisujemy w sekcji **Server Information** ⇒ zaznaczamy **My server requires authentication** w sekcji **Outgoing Mail Server** ⇒ zakładka **Advanced** ⇒ wpisujemy ustawienia portów w sekcji **Server Port Numbers**